

Разработка и запуск параллельных программ на языках C-DVMH и Fortran-DVMH на гибридном вычислительном комплексе НКС-30Т

DVM-система

17 декабря 2016 г.

Для компиляции и запуска параллельных DVMH-программ на вычислительном комплексе НКС-30Т необходимо:

1. Инициализировать версию DVM-системы, установленную на вычислительном комплексе НКС-30Т. Выполнить команду:

```
/ifs/apps/DVM/bin/dvminit
```

В результате выполнения данной команды в текущую директорию пользователя будут скопированы файлы `dvm` и `usr.par`, необходимые для компиляции и запуска DVMH-программ, а также будет создана символическая ссылка `~dvm_current` на установленную версию DVM-системы. Демонстрационные DVMH-программы доступны в директории `~dvm_current/dvm_sys/demo` (файлы с расширениями `*.cdv` и `*.fdv`).

2. Компиляция DVMH-программ.

- (a) Компиляция программы на C-DVMH осуществляется при помощи команды:

```
./dvm c [-noH] [-noCuda] <program name>.<cdvm-ext> ,
```

где `<cdvm-ext>` = `cdv|c|h`

Например:

```
./dvm c jac3d_perf.cdv
```

В результате выполнения данной команды будет получена исполняемая параллельная программа в модели MPI/OpenMP/CUDA с именем `jac3d_perf`.

```
./dvm c -noCuda jac3d_perf.cdv
```

В результате выполнения данной команды будет получена исполняемая параллельная программа в модели MPI/OpenMP с именем `jac3d_perf`.

```
./dvm c -noH jac3d_perf.cdv
```

В результате выполнения данной команды будет получена исполняемая параллельная программа в модели MPI с именем `jac3d_perf`.

- (b) Компиляция программы на Fortran-DVMH осуществляется при помощи команды:

```
./dvm c [-noH] [-noCuda] <program name>.<fdvm-ext> ,
```

где `<fdvm-ext>` = `fdv|f|ftn|for|f90|f95|f03`

Например:

```
./dvm f jac3d_perf.fdv
```

В результате выполнения данной команды будет получена исполняемая параллельная программа в модели MPI/OpenMP/CUDA с именем `jac3d_perf`.

```
./dvm f -noCuda jac3d_perf.fdv
```

В результате выполнения данной команды будет получена исполняемая параллельная программа в модели MPI/OpenMP с именем `jac3d_perf`.

```
./dvm f -noH jac3d_perf.fdv
```

В результате выполнения данной команды будет получена исполняемая параллельная программа в модели MPI с именем `jac3d_perf`.

Замечания.

- i. DVMH-программа может иметь стандартное расширение (например, `*.f90` или `*.c`).
- ii. Для Fortran-программ формат записи (свободный или фиксированный) определяется автоматически по расширению программы. Для программ, имеющих расширения `*.f90`, `*.f95`, `*.f03`, используется свободный формат, а для всех остальных - фиксированный. Указать формат можно при помощи опций компилятора: `-f90` (свободный) и `-FI` (фиксированный). Например:

```
./dvm f -f90 jac.fdv
```

3. Запуск DVMH-программы на выполнение.

Перед выполнением DVMH-программы необходимо настроить следующие переменные окружения в скрипте `dvm` (более подробно про переменные окружения см. в [документации](#)):

- (a) Раздел вычислительного кластера НКС-30Т, на котором DVMH-программа будет запущена на выполнение. Переменная `queuemode`:

```
export queuemode='<queue name>'
```

Значение по умолчанию - `'SL_q'`.

Краткая информация о разделах вычислительного кластера НКС-30Т доступна по команде: `pbsinfo`.

Для запуска параллельной программы в модели MPI или MPI/OpenMP рекомендуется использовать разделы `g6_q` или `G7_q`:

```
export queuemode='g6_q'
```

или

```
export queuemode='G7_q'
```

Для запуска параллельной программы в модели MPI/OpenMP/CUDA рекомендуется использовать раздел `SL_q`:

```
export queuemode='SL_q'
```

Полная информация о разделах вычислительного кластера НКС-30Т доступна на [сайте](#).

- (b) Максимальное время выполнения задачи. Переменная `maxtime`:

```
export maxtime=00:30:00
```

Значение по умолчанию - 30 минут. Для более длительного расчета (например, 1 час) необходимо задать:

```
export maxtime=01:00:00
```

- (c) Число MPI-процессов, запускаемых на узле. Переменная `DVMH_PPN`:

```
export DVMH_PPN='2'
```

- (d) Число нитей, используемых каждым MPI-процессом. Переменная `DVMH_NUM_THREADS`:

```
export DVMH_NUM_THREADS='4'
```

Замечание. Значение данной переменной не учитывается для программ, скомпилированных с опцией `-noH`.

- (e) Для каждого MPI-процесса необходимо указать количество используемых графических ускорителей. Переменная `DVMH_NUM_CUDAS`:

```
export DVMH_NUM_CUDAS='3'
```

Замечание. Значение данной переменной не учитывается для программ, скомпилированных с опциями `-noH` или `-noCuda`.

Возможные конфигурации:

При указании конфигурации:

```
export queuemode='SL_q'
export DVMH_PPN='3'
export DVMH_NUM_THREADS='0'
export DVMH_NUM_CUDAS='1'
```

на каждом вычислительном узле гибридного кластера НКС-30Т в разделе SL_q будут запущены три MPI-процесса, каждый из которых будет использовать для вычислений свой графический ускоритель.

При указании конфигурации:

```
export queuemode='SL_q'  
export DVMH_PPN='2'  
export DVMH_NUM_THREADS='6'  
export DVMH_NUM_CUDAS='0'
```

на каждом вычислительном узле гибридного кластера НКС-30Т в разделе SL_q будут запущены два MPI-процесса по 6 нитей. Графические ускорители использоваться не будут.

При указании конфигурации:

```
export queuemode='SL_q'  
export DVMH_PPN='12'  
export DVMH_NUM_THREADS='1'  
export DVMH_NUM_CUDAS='0'
```

на каждом вычислительном узле гибридного кластера НКС-30Т в разделе SL_q будут запущены 12 MPI-процессов. Распределение работы между нитями и графическими ускорителями производиться не будет.

При указании конфигурации:

```
export queuemode='SL_q'  
export DVMH_PPN='1'  
export DVMH_NUM_THREADS='12'  
export DVMH_NUM_CUDAS='3'
```

будут задействованы все вычислительные ресурсы узла в разделе SL_q. На каждом узле будет запущен один MPI-процесс, который будет использовать 3 графических ускорителя и 12 нитей.

При указании конфигурации:

```
export queuemode='SL_q'  
export DVMH_PPN='2'  
export DVMH_NUM_THREADS='6'  
export DVMH_NUM_CUDAS='1'
```

на каждом вычислительном узле гибридного кластера НКС-30Т в разделе SL_q будут запущены два MPI-процесса, каждый из которых будет использовать по 6 нитей и 1 графическому ускорителю.

Замечание.

При одновременном выполнении программы и на ЦПУ, и на ГПУ может потребоваться установка переменных окружения DVMH_CPU_PERF и DVMH_CUDAS_PERF, которые задают относительную производительность ЦПУ и ГПУ и управляют распределением вычислений внутри узла кластера (более подробно см. в [документации](#)).

После задания указанных выше переменных окружения, DVMH-программа может быть запущена на счет при помощи команды:

```
./dvm run <processor matrix> <program name> [<task parameters>]
```

Параметр <processor matrix> задает размерность процессорной решетки, на которой будет запущена задача (<n1> <n2>... <nK>). При выполнении задачи будет создано <n1>*<n2>*...*<nK> MPI-процессов. Например, в результате запуска данной команды

```
./dvm run 2 1 2 jac3d_perf
```

будет создана задача, которая использует четыре MPI-процесса. Для конфигурации:

```
export DVMH_PPN='2'  
export DVMH_NUM_THREADS='0'  
export DVMH_NUM_CUDAS='1'
```

для выполнения данной задачи будет выделено два вычислительных узла. На каждом из них будет запущено два MPI-процесса, каждый из которых будет использовать один графический ускоритель. Всего для вычислений будет использовано 4 графических ускорителя.

Замечания.

- (a) После успешной постановки задачи в очередь в результате выполнения команды `./dvm run`, система управления заданиями возвращает идентификатор задачи (task identifier) вида `<number>.<queue name>`. Этот идентификатор необходим для проверки статуса задачи, модификации или удаления задания. Например, если свободных ресурсов недостаточно и программа поставлена в очередь, то можно исключить ее из очереди (`qdel <number>.<queue name>`), опросить количество свободных процессоров (`pbsinfo`) и запустить задачу повторно на меньшем числе процессоров.
 - (b) Выдачи задачи перенаправляются в файлы `<task name>.1/output` и `<task name>.1/error`, где `<task name>` - это `<program name>.<number of processors>.<start number>`. Поле `<start number>` - это число запусков программы на данном числе процессов из текущей директории.
4. Получение характеристик эффективности выполнения DVMH-программы:

```
./dvm pa <task name>.sts.gz+ <name of output file with characteristics>
```

5. Справочная информация о других DVM-командах доступна:

```
./dvm help
```

Получить подробную информацию о DVM-системе можно с сайта [DVM](#).

Вопросы и замечания следует отправлять по адресу: dvm@keldysh.ru.

Инструкция по работе на гибридном вычислительном комплексе НКС-30Т доступна на [сайте](#).